

Nom des champs	Champs obligatoire / Principal	Descriptif	Format
Numéro identification ERP	Obligatoire	Identifiant unique du lot dans l'ERP	Code
MES	Obligatoire	Date de mise en service du lot	Date (jj/mm/aaaa)
Code INSEE	Obligatoire	Code Insee	Code
Société	Obligatoire	Code de la société	Code
Nature Lot	Obligatoire	Appartement / Maison / Garage / Parking / Box / etc	Texte
Code Agence (Axe 3)	Principal	Axe 3 (important pour la comptabilité)	Texte/Code
Libellé agence (Axe 3)	Principal	Libellé Axe 3 (important pour la comptabilité)	Texte/Code
Code Regroupement (Axe 2)	Principal	Code Axe 2 (important pour la comptabilité)	Texte/Code
Libellé Regroupement (Axe 2)	Principal	Libellé Axe 2 (important pour la comptabilité)	Texte/Code
Code Immeuble (Axe 1)	Principal	Code Axe 1 (important pour la comptabilité)	Texte/Code
Libellé Immeuble (Axe 1)	Principal	Libellé Axe 1 (important pour la comptabilité)	Texte/Code
Adresse	Principal	Numero et rue (important pour le rapprochement)	Numéro + Texte
Niveau	Principal	Code étage (important pour le rapprochement)	Code
Code postal	Principal	Code postal ((important pour le rapprochement)	Code
Escalier	Principal	Equivalent à l'entrée (important pour le rapprochement)	Numéro/Code
Bâtiment	Principal	Ensemble immo (important pour le rapprochement)	Texte
Usage du local	Principal	Habitation / Stationement / Foyer / etc (important pour le rapprochement)	Texte
Type de local	Principal	T1 / T2 / etc (important pour le rapprochement)	Texte
QPV	Principal	0 = NON , 1 = Oui (important pour les analyses / anomalies d'imposition)	0 = NON , 1 = Oui. "0" pour "hors zone QPV" et "1" pour "en zone QPV"
Fin MES	Principal	Date hors service (important pour les analyses / anomalies d'imposition)	Date
DAT	Principal	Date d'achèvement des travaux (important pour les exonérations)	Date
Invariant	Principal	Identifiant fiscal du lot (TF ou TH)	Code
Surface habitable	Principal	Surface habitable (important pour le rapprochement)	Decimal
Surface corrigée	Principal	Surface corrigée (important pour le rapprochement)	Decimal
Surface utile	Principal	Surface utile (important pour le rapprochement)	Decimal
Etat de gestion	Principal	Location / Vendu / Démolis (important pour les analyses / anomalies d'imposition)	Texte
Numéro de local	Principal	Numéro de local (important pour le rapprochement)	Numéro/Code
Porte	Principal	Numéro de porte (important pour le rapprochement)	Numéro
Date signature du prêt	Principal	A voir source externe (outil de suivi des immo)	Date
Date de conventionnement	Principal	Date de conventionnement	Date
Conventionnement	Principal	Conventionnement	0 = NON , 1 = Oui. "0" pour "non conventionné" et "1" pour "conventionné"
Contrat de ville	Principal	Contrat de ville	0 = NON , 1 = Oui. "0" pour pas de contrat de ville signé et "1" pour contrat de ville signé